

独自メール配信 NEO インストールマニュアル

C'S SERVER(シーサイドネット) バージョン http://www.cside.jp/

このマニュアルでは、3つのステップで、NEOのインストール~基本的な設定を行います。

ステップ1: データベースを作成する ステップ2: ソフトをインストールする ステップ3: 全体の設定をする

ステップ1: データベースを作成する

NEOは、読者などのデータ管理に、安定性,快速性の高い「データベース」を利用します。 NEOをインストールする前に、サーバーに、この「データベース」を作成します。

(ご注意!!)

既にご利用中のサーバーにインストール予定の方へ。

NEO のインストールには、ひとつのデータベースを丸ごと利用する必要があります。 C'S SERVER(シーサイドネット)の共用サーバーでは、1アカウントにつき1つしかデータ ベースを持てないため、既にブログなどでデータベースを利用している場合、そのままイ ンストール作業を行うと、データベースが上書きされ、ブログなどが利用できなくなりま す。

他のサーバー、アカウントをご用意いただくか、既存のデータベースを上書きすることを ご了承のうえ、以下作業を行ってください。

1-1 コントロールパネルにログインする。

C'S SERVER のコントロールパネルに、管理者としてログインしてください。

※ログインするための情報は、C'S SERVER からの、サーバーに関する情報が記載された メールに書かれています。

1-2 データベース情報を確認する。

画面左側に並んだメニューにある「データベース設定」に進んでください。

2

「「データベース設定」と書かれたページが表示されます。

表示されている「データベース情報」を、以下のように記録してください。

「データベースサーバー名」の内容を「①サーバー/ホスト」、 「データベース名」の内容を「②データベース名」、 「アクセス ID」の内容を「③ユーザー名」、 「パスワード」の内容を「④上記ユーザーのパスワード」として、メモ帳などに記録して おいてください。 (NEO のインストール時に入力します)

以上でデータベースの作成は完了です。 ステップ2へ進んでください。

ステップ2: ソフトをインストールする

2-1 ソフトをダウンロードする。

<u>NEO 会員ページ</u>にアクセス。
 ログインフォームからログインしてください。



② ログインすると、画面上部にリンクが表示 されます。

「メニュー」に進んでください。

| | <u>ここは 会員ページ</u> Mttp://www.mail-neo.com/ | |
|---------------------------------|--|--|
| | [ユーザー田:] メニネニ 単級情報変更 セクアウト 遅金 | |
| ログインしています。 <u>こちらをクリックして</u> | <mark>-</mark> 独自メール配信NEO 会員ページ | |
| 「メニュー」へお進みください。 | はじめての方へ | |
| | 独自メール配信NBOのご利用、無料トライアルは、以下のよ次にお願いします。 (無料トライアルは、5日間、メール配信の通客で無料でご利用いただけます。) | |
| | ログインしましたので、ページ右上部にある「メニュー」にお進みください。 | |
| | ※検索エンジン等から、このページに直接来た方、 <u>独自メール配信/IROの詳細はこちらです。</u> | |
| | -2-7 | |
| | (お読び)ログ削除してしまってすみません[2008-04-02 14:07:28] | |
| | ユーザーフォーラム | |
| | 現在、フォーラムへの登職はありません。 | |
| | | |
| | Convide 2009 (SPRIAP AN Inc. | |
| | | |

③ソフトのダウンロードページが表示されます。

「独自メール配信 NEO ソフトのダウンロード」と書かれた部分をクリックしてください。



④「開く」「保存」「キャンセル」を選択する画面が表示されます。

「保存」を選択してください。

(ご利用の OS,ブラウザによって、多少文言が 違う場合があります。「保存」に近いものを選 択してください)



5保存先を選択する画面が表示されま す。

適当な保存場所を選択し、「保存」 ボタン を押してください。

※ここではデスクトップに保存していま すが、ご自身がわかりやすい場所であれ ば、保存先はどこでも構いません。

| 名前を付けて保存 | | | | | ?× |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---|---------|----------------|
| (保存する場所(①): | 🮯 デスクトップ | | • | 🕝 🕸 📂 🎫 | |
| हिंदु है, 5, 7 न / 1, हिंदु है, 5, 7 न / 1, हे 7, 20 1, 97 र न (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, | ○マイ ドキュント マイ コピュータ マイ ネットワーク | | | | |
| | ・ ファイル名(N): ファイルの種類(T): | <mark>heozip</mark> ZIP ファイル | | • | 保存(S) キャンセル |

6「⑤」で選択した保存場所に、「neo.zip」というファイルができています。

zip 形式で圧縮されていますので、解凍してください。 ※最近のパソコンでしたら、ファイルを右クリック⇒ 解凍、で解凍できます。 出来ない場合は、<u>このような解凍ソフト</u>を利用してください。

解凍すると、「neo」というフォルダのなかに、

・「neo」というフォルダ ※中身はカラですが、問題ありません。

・「neo.html」というファイル

・「neo_install_system.php」というファイル ができています。

(要注意!)

上記のフォルダ、ファイルの名前は絶対に変更しないでください。 (変更するとソフトが動かなくなる場合があります)

2-2 ソフトをアップロードする

解凍してできたフォルダ、ファイルを、 FTP ソフトを使い、サーバにアップロードしてください。

※写真は代表的な FTP ソフト「FFFTP」を利用しています。

(FTP ソフトの設定)

| ホストの設定 | 2 × |
|---------------------------------|-----|
| 基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度 | |
| ホストの設定名① ホスト名(アドレス)(1) | - |
| ユーザ名(1) バスワードバスフレーズ(2) | 12 |
| ローカルの初期フォルダ心 | |
| ホストの初期フォルダ(B) 増たのついた | - |
| ■ 機能にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(E) | |
| OK キャンセル へ) | 17 |

ホストの設定名:何でも結構ですので、あなたが覚えやすい名前をつけてください。

ホスト名: C'S SERVER からの、サーバーに関する情報が記載されたメールに書かれた、

FTP の「ホストアドレス」

- **ユーザ名**: C'S SERVER からの、サーバーに関する情報が記載されたメールに書かれた、 FTPの「ユーザーID」
- パスワード: C'S SERVER からの、サーバーに関する情報が記載されたメールに書かれた、 FTP の「パスワード」

ローカルの初期フォルダ:ご自身のパソコンの、さきほど解凍してできたファイルがあるフ オルダを指定しておくと便利です。よくわからなければ空欄のままで結構です。 ホストの初期フォルダ:「/public_html」と入力してください。

以上を設定したら、サーバーに接続し、

以下の3つのフォルダ、ファイルをアップロードしてください。

| • (*) FFFTF | | | | | | | | _ |
|--|--|--|----------------|--|--|---|-----|---|
| 競売(E) コマンド(<u>C</u>) | ブックマーク(<u>B</u>) 表 | 示⊻ ツール① オ | プション(0) ヘルブ(円) | | | | | |
| ♥/▓ ♥♠ ♠ ≍⊴≌ ▣ ▣ ‱ ₅, ₅, ≋ ₩ ♥ ⅲ० № ₩ ∞ | | | | | | | | |
| | | | _ | 🗈 🗃 🖊 public | :_html/ | | | |
| 2前 | | サイプ 種類 | | -5-24 •-080 | | | 所有者 | |
| ⊒ineo ĝineo.html ĝineo_install_syste | 2008/04/08 1 2008/03/31 1 2008/04/08 1 | <u><dir></dir></u> 3,056 html 45,368 php | | ☐ neo ≧ neo.html ☐ neo_install_syste | 2008/04/08 1 2008/03/31 1 2008/04/08 1 | <dir> rwxr-xr 2,914 html rw-rr 43,963 php rw-rr</dir> | | |
| | | | _ ⇒アップロ- | - ド | | | | - |

(アップロードするフォルダ、ファイル)

- ・「neo」というフォルダ ※中身はカラですが、問題ありません。
- ・「neo.html」というファイル
- ・「neo_install_system.php」というファイル

2-3 「neo」フォルダのパーミッション(属性)を変更する

サーバ側の「neo」フォルダを右クリック⇒ 属性変更 ⇒ 現在の属性を 777 にして、

「OK」ボタンをクリックしてください。

| 属性の変更 | | × |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| オーナー 「 呼出 「 書込 「 実行 | グループ 「 「 「 「 」 「 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | その他 「P 呼出 「P 唐込」 「P 実行 |
| ОК | 現在の属性 | 777 「ファフ |

2-4 アップロードしたファイルにブラウザからアクセスする

① [自分のホームページ URL] /neo.html

に、ブラウザ(Internet Explorer 等)からアクセスしてください。

例えば、独自ドメインを利用していて、 ホームページアドレスが「http://www.△△△.com/」なら、 http://www.△△△.com/neo.html

サブドメインを利用していて、 ホームページアドレスが「http://〇〇〇.×××.xxx.com/」なら、 http://〇〇〇.×××.xxx.com/neo.html となります。

このような画面が表示されます。



- 「1」の作業は前項で済んでいますので、
- 「2」の「ここをクリックしてください。」という部分をクリックしてください。

2-5 NEO 会員ページのログイン情報を入力する

このような画面がでたら、<u>NEO 会員ページ</u> のログイン情報を入力し、「次へ」ボタンを クリックしてください。

| 🚈 http://www. | - 9 | ステムのインストー | /↓ - Micros | oft Internet | Explorer | | _ 🗆 × |
|------------------------|----------|-------------------|-------------|--------------|----------|--|----------|
|] ファイル(<u>F</u>) 編集(| E) 表示(V) | お気に入り(<u>A</u>) | ツール(工) | ヘルプ(円) | | | - |
| _ | | | | | | | A |
| NEO∉ | ミーや員? | ジのログ イン | 情報 | | | | |
| NEO会員ペー | ジのログイン指 | 翻を入力してくた | ತು. | | | | |
| パスワードをま | 忘れの場合は | 、こちらから照会 | できます。 | | | | |
| メールアドレ | 大: | | | |] | | |
| パスワード: | | | | |] | | |
| | | | | | | | |
| 次へ ≫ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

<上記の画面が表示されない場合>

画面に、

エラー

このファイルと同じ階層にある「neo」というフォルダのパーミッションを 777 に変更して ください。

と表示された場合は、

「2-3 「neo」フォルダのパーミッション(属性)を変更する」 の操作が正常にできていません。 確認/修正のうえ、もう一度アクセスしてください。

2-6 管理者ログインパスワード、レンタルサーバー、データベースの設定

以下のように設定してください。

■ 管理者ログインパスワード

管理者ログインパスワード

半角英数字 4~12 字で、ご希望のパスワードを設定してください。 ここで設定したパスワードで、以後、NEO にログインします。

■ レンタルサーバー情報

レンタルサーバー

「C'S SERVER(シーサイドネット)」を選択してください。

サーバ種別

ご利用のサーバーが、共用か、専用か、選択してください。 ※よくわからない場合は「共用サーバ」を選択してください。

■ データベース情報

①サーバー/ホスト

データベースのサーバ(ホスト)を入力します。

「ステップ 1: データベースを作成する」で記録した「①サーバー/ホスト」の内容を入力してください。

②データベース名

データベース名を入力します。

「ステップ1:データベースを作成する」で記録した「②データベース名」の内容を入力してください。

③ユーザー名

データベースのユーザー名を入力します。 「ステップ 1: データベースを作成する」で記録した「③ユーザー名」の内容を入力してく ださい。

④上記ユーザーのパスワード

データベースにおける、上記のユーザーのパスワードを入力します。 「ステップ1:データベースを作成する」で記録した「④上記ユーザーのパスワード」の内 容を入力してください。

全て入力したら、「次へ」ボタンをクリックしてください。

「インストール完了」と表示されたら、インストールは完了です。 最後に、画面上にあるように、FTP ソフトを使い、

・neo.html の削除。

・neo_install_system.php の削除。

・「neo」フォルダのパーミッション(属性)を 755 に戻す。

を行ってください。 ※これをしないと NEO にアクセスできません。

ステップ3に進んでください。

ステップ3:全体の設定をする

3-1 NEO にログインする

① [自分のホームページ URL] /neo/ に、ブラウザ(Internet Explorer 等)からアクセスし てください。

| 1 | ົ | |
|---|---|--|
| 1 | ຝ | |

「ようこそ」と書かれたページが表示され ます。 「ログイン」と書かれた部分をクリックし てください。

| Bax-NRG DEO | |
|--|---|
| 12:77ページ」12:72 、「全体の語之が行られていません。ほじめに「全体の語之」を行ってくたれい。 、アクライベーションキーが本意意識解説的です。メールを信号、一番考慮が解説されています。 | ٦ |
| JXX¥ | ٦ |
| は 1 60 7 1 / · · · · 」 上 1 8 8 4 (たきい). . <u>ロフ イン</u> | |
| こ記録 - このソアマは、ブラウザの「長ろ」「塗むすめつと料用しないでください。 - 彼っかの身作にポップアップウィンドウを使います。こ1利用のブラウザのポップアップブロッカーはQggにしてください。 |] |
| ー ビント ・このページをブラウザの「お奈に入切に筆録しておくと慣利です。 |] |

③ 「ログイン」と書かれたページが表示さ れます。

インストール時に設定した「管理者ログイン パスワード」を入力し、「ログイン」ボタン を押してください。

| Bax-IVER NEO |
|--|
| ロヴイン |
| 管理者ログインパスワードを入力し、ログインしてください。 |
| 登録者ログインパス2-F アグイン ご注意 *2課者ログインパス2-Fを至れないようにに注意ください。忘れてしまった場合、こ代局のデータベースが必須べていただん世景があります。 |
| CraynddWWWRDWWRDWWADA bu, |

インストール完了 システムのインストールが完了しました。 安全な利用のため、以下の処理を行ってくだろい。 mon landsL、サーバトから制限してただい。
 このサッパル(banneladostanariae) local sequence(は、ケーバー1から制限してたたい。
 ディレンが(banneladostanariae) local sequence(は、たい、オフロなどで有たか、
 ディレンが(banneladostanariae)ののがいそうなうます。

上記の処理が終わったら、こちらのページはり、ささほど設定した管理者ログインバスワードでログインしてください。

3-2 全体の設定を行う

1

このようなページが表示されます。 左側のメニューにある「全体の設定」と書 かれた部分をクリックしてください。

| | <u>キップページ</u> <u>ログア</u> | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 「全体の違定」が行われていません。はじめに「全体の違定」を行ってください。 アウティベーションキーが未登益/開駅切れです。メール配信寺、一番機能が制限されています。 | | | | | |
| アクティベーションキー構入産量 全体の資で を構み用ープがかれ ポージングレード編集 アンプレエム データベースバッグアップ取得 | | | | | |
| データペーフ旗元 会員ページ 真望受付、お問い合わせ | NEOを知人、茶人に紹介していただいて、その方が資料利用された場合に、 NEOで知人、茶人に紹介していただいて、その方が資料利用された場合に、 NHしして2,000円面し上げます。紹介方法は1727-111-01-06。 | | | | |

2

「全体の設定」と書かれたページが表示され ます。

以下のように設定してください。

| | י ן <u>1-77 1</u> ן <u>177 אי</u> | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | 「全体の違念」が行われていません。はじめに「全体の違定」を行ってください。 アウティベーションキーが未受益(周期切れです。メール配合等、一等機能が利用されています。 | | | | | | |
| ſ | <u>~ップページ</u> ≻全体の設定 | | | | | | |
| ŀ | 全体の設定 | | | | | | |
| | 以下を入力,遥択後、画面下部の「登録」更 | 頼」をクリックしてください。 | | | | | |
| ŀ | 印の項目は入力必須です。 | | | | | | |
| | エラーメールの設定 | | | | | | |
| | ・ *エラーメールを受信するメールアド レス | ※メール送信のエラー時に、エラーメールが通ってくるメールアドレス。 普致と何用のメールアドレスではなく、専用のアドレスを注意くだおい、PDF受信可能なものであれば、 <u>Yuboolメール</u> 奏のフリー メールで朝しませ、Xaboolメールアドンの感染。 <u>たちのようごにあわますで、</u> PDFアクセスを明確にしておいてください。 | | | | | |
| | *エラーメールを受信するPOPサー バ | ※上記メールアドレスの愛信メールサーバー (POP3サーバー)。 Yahoolメールアドレスの愛信メールサーバー (POP3サーバー)。 | | | | | |
| | *エラーメールを受信するPOPサー パアカウント | ×上記サーバーのアカウントる。 Yaboolメールアドレスの場合は、メールアドレスのf@yaboo.co.jpJよV鮒の部分。 | | | | | |
| | *エラーメールを受信するPOPサー パパスワード | 11回, パスワード。 Yahoolメールアドレスの場合は、Yahool JAPAN IDのパスワード。 | | | | | |
| | メールの配信スピードに関する語 | \$z | | | | | |
| | *メールの配信スピード | 6 ま ますはデフォルト(6)でのご使用をお勧めします。 大街い原来にすると経営ジモードは上が出すがローバーの発覚は上が出す。 素街が高い様ではメールの増産(日本交名と、ジアと体の参加が下安定になせま。 | | | | | |

<サブドメインプランをご利用の方>

■ エラーメールの設定

エラーメールを受信するメールアドレス

メール配信時に、エラーが返ってくるメールアドレスを指定します。 普段ご利用のメールアドレスではなく、専用のアドレスをご用意いただく必要があります。

C'S SERVER では、ご利用開始(サーバー設定)時に、2つのメールアドレスが用意されています。また、新たにメールアドレスを生成することも可能です。

※詳しくは、C'S SERVER からの、サーバーに関する情報が記載されたメールに書かれて います。用意されているものでも、生成したものでも結構ですので、そのメールアドレス を入力してください。

エラーメールを受信する POP サーバ

C'S SERVER からの、サーバーに関する情報が記載されたメールに書かれた、「POP サーバー」を入力してください。

エラーメールを受信する POP サーバアカウント

「エラーメールを受信するメールアドレス」で入力したメールアドレスを入力してください。

※詳しい方は「あれっ」と思うかもしれませんが、C'S SERVER では、POP アカウントは メールアドレスと同一ですので、問題ありません。

エラーメールを受信する POP サーバパスワード

「エラーメールを受信するメールアドレス」で入力したメールアドレスのパスワードを入 力してください。

■ メールの配信スピードに関する設定

メールの配信スピード

デフォルト表示(6)のままにしておいてください。専用サーバー等、サーバースペックに余裕がある場合は、大きい数字にすると、配信スピードが上がります。

■ システム全体の設定

ご利用のレンタルサーバー

サーバー種別

インストール時に選択した内容が表示されていますので、このままで結構です。 もしもインストール時に誤って選択していた場合等は、ここで修正してください。

php のパス

配信スクリプト

登録スクリプト

全て、デフォルト表示のままで結構です。

必要項目を全て入力したら、「登録/更新」ボタンをクリックしてください。

3-3 全体の設定完了

「登録/更新しました。」と表示されたら、全体の設定は完了です。

お疲れ様でした。

以上で、NEO のインストール~基本的な設定は完了です。

さっそく、

「新規メルマガの作成」から、メルマガを作成してください。

その後、メールを配信するには、アクティベーションキーを登録する必要があります。 「アクティベーションキー購入/登録」から進み、まずは「無料トライアル(※)」のキーを使 って、いろいろと試していただくのがよいでしょう。 ※無料トライアルは、5日間、メール配信 50 通まで無料でご利用いただけます。

引き続きご利用いただく場合は、通常のアクティベーションキーをご購入/登録してください。

配信通数の制限が解除され、NEOの全ての機能をご利用いただけるようになります。

インストールについてご不明な点がありましたら、

問い合わせフォーム: <u>http://www.mail-neo.com/inquiries/add</u> よりお問い合わせください。

アクティベーションキーの申請や登録、メールの配信と言った事で、 お困りの方は、シーン事に確認が出来る、動画マニュアルを用意しましたので、 是非、お役に立ててください。

http://www.mail-neo.com/pages/manual_index/