独自メール配信 NEO インストールマニュアル CORESERVER(コアサーバー) バージョン

http://www.coreserver.jp/

このマニュアルでは、3つのステップで、NEOのインストール~基本的な設定を行います。

ステップ1: データベースを作成する ステップ2: ソフトをインストールする ステップ3: 全体の設定をする

ステップ1: データベースを作成する

1-1 コントロールパネルにログインする。

CORESERVER のコントロールパネルにログインしてください。

- ※ ログインするための情報は、CORESERVER からの「CORESERVER.JP NEW SIGNUP」というメールに書かれています。
- ※ ログインするのは「http://www.s★.coreserver.jp/jp/admin.shtm」というURLのほうです(★部分は人によって異なります)。同メールに、value-domainの管理画面 URLも併記されていますのでご注意ください。

1-2 データベースを作成する。



(1)

ログインすると、このような画面が表示され ます。

「データベース」という部分をクリックして ください。



続いて、チェックした列にある「パスワード」の箇所に、適当なパスワード(半角英数字) を入力してください。

続いて、入力したパスワード欄の右側にある「確認」という部分をクリックしてください。 ポップアップウィンドウで、データベースの情報が表示されます。

表示された、

「DB名」の内容を「②データベース名」、

「DBユーザ名」の内容を「③ユーザー名」、

「パスワード」の内容を「④上記ユーザーのパスワード」として、メモ帳などに記録しておいてください。 (NEO のインストール時に入力します)

3

画面が切り替わり、

「MySQL:DB名:★で正常に送信されました。反映には1-3分程度掛かります。」と表示 されます。(★部分は人によって異なります)

以上でデータベースの作成は完了です。 ステップ2へ進んでください。

ステップ 2: ソフトをインストールする

続いて、ソフトをインストールしていきます。

2-1 ソフトをダウンロードする。



① <u>NEO 会員ページ</u>にアクセス。 ログインフォームからログインし てください。



「メニュー」に進んでください。





neo @http://www.mail-neo.com/ 録情報変更 | ログアウト [ユーザーID <u>NEO > メニュー</u> >はじめてNEOをお使いになる方へ はじめてNEOをお 使いになる方へ

メール配信NEOは、サーバー読置型の高機能メール配信ソフト(ステップメール装備)です

NEOは、レンタルサーバーを必要としないASPタイプと、 ご自身でレンタルサーバーを契約し、サーバー代を支払い、NEOを設置するインストールタイプがあります。(設置は代行します)

まずはASPタイプをご利用いただき、後日レンタルサーバーへ引越すことも可能です。 ASPタイプを希望される場合は、下記からサーバーを選んでください。

(インストールタイプ希望の方はこちらへ)

現在申込み受付け可能なサーバー

サーバー毎に、NEOに登録できる読者数の上限が設定されています。

サーバー名	登録できるアクティペーションキー	読者数の上限	ASP管理料	利用人数上限	現在の利用人数
www.neo-asp.com	アルファ ~ レベル1	1000名まで	2000円/30日	50:名	49:名
www.mailmagazine-neo.com	アルファ ~ レベル1	1000:名まで	2000円/30日	70名	61名
www.mailhaishin.com	アルファ 〜 レベル1	1000名まで	2000円/30日	70:名	56:名
www.neoprivate.com	アルファ ~ レベル3	8000:名まで	2000円/30日	60:名	43-名
www.neo-asp2.com	アルファ ~ レベル3	8000:名まで	2000円/30日	50:名	27名
	70 7 1 201 2	0000-02 + -25	2000	60.0	22.0

メール配信NEOは、サーバー設置型の高機能メール配信ソフト(ステップメール装備)です
Bex-Jurin TOO Chttp://www.mail-neo.com/
- [ユーザーID]
NEO > \underline{x} ニュー > $\underline{ }$ はじめて <u>NEO</u> をお使いになる方へ >インストールタイプでNEOを利用する
■ インストールタイプでNEOを利用する
レンタルサーバーにNEOをインストールして利用します。
 動作条件に適したレンタルサーバーをご用意ください。 当社にNEOの<u>インストール代行を依頼してください。</u>はじめてのご利用時は無料です。
ご自身でインストールしたい方は、下記のマニュアルに従い、NEOのインストールを行ってください。 ・インストールマニュアル ・ <u>YEQ・フトウダウンロード</u> ・ <u>CORESERYER(コアサーバー)、XREA用ノフトのダウンロード</u>
┛ インストール 代行について
レンタルサーバーへのNEOのインストールを当社で代行します。 lはこめてのご利用時式無料です。 専用サーバーパPS仮想専用サーバーかのインストール、サーバーの引越しの場合は、有料にて承ります。 詳細、お申し込みはこちら。
→ NEO → ステップメール・ビーアールジャパン性式会社 → ご要望 木間い合わせ → 迷惑メールについて

 メニューページが表示されま す。

「NEOを使い始める」と書かれ た部分をクリックしてください。

 ④NEOの説明ページが表示さ れます。

「(インストールタイプ希望の方 はこちらへ)」と書かれた部分を クリックしてください。

⑤ソフトのダウンロードページ が表示されます。

「独自メール配信 NEO ソフト のダウンロード」と書かれた部 分をクリックしてください。

ファイルのダウンロード × このファイルを開くか、または(保存しますか? 名前: neo.zip 種類: ZIP ファイル 発信元: www.mail-neo.com 開<(⊙) 保存(S) キャンセル インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を 起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 存したりしないでください。<u>危険性の説明</u> ?)

⑥「開く」「保存する」「キャンセル」を選 択する画面が表示されます。

「保存」を選択してください。

(ご利用のOS.ブラウザによって、多少文言が 違う場合があります。「保存」に近いものを選 択してください。)。

名前を付けて保存					? ×
保存する場所仰	🞯 デスクトップ		•	🕒 🖄 😥 🔝	
 最近使ったファイル 受き デスクトップ デスクトップ マイ ドキュメント ディーク マイ ユンピュータ 	 マイドキュメント マイ コンピュータ マイ ネットワーク 				
111111	」 ファイルタ(N):	nen zin		T	(保存(S)
	ファイルの種類(工):	ZIP ファイル			キャンセル

⑦保存先を選択する画面が表示されます。
 適当な保存場所を選択し、「保存」ボタンを押してください。
 ※ここではデスクトップに保存していますが、ご自身がわかりやすい場所であれ

ば、保存先はどこでも構いません。

⑧「⑦」で選択した保存場所に、「neo.zip」というファイルができています。

zip形式で圧縮されていますので、解凍してください。 ※最近のパソコンでしたら、ファイルを右クリック⇒解凍、で解凍できます。 出来ない場合は、<u>このような解凍ソフト</u>を利用してください。

解凍すると、「neo」というフォルダのなかに、

- 「neo」というフォルダ ※中身はカラですが、問題ありません。
- 「neo.html」というファイル
- ・「neo_install_system.php」というファイル ができています。

(要注意!)

上記のフォルダ、ファイルの名前は絶対に変更しないでください。 (変更するとソフトが動かなくなる場合があります)

2-3 ファイルをサーバーにアップロードする

解凍してできたフォルダ、ファイルを、FTP ソフトを使い、サーバにアップロードします。 ※写真は代表的な FTP ソフト「<u>FFFTP</u>」を利用しています。

以下のように FTP ソフトを設定してください。

木ストの設定	2 ×
基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度	
ホストの設定名① ホスト名(アドレス)(2)	-
ユーザ名(ジン) パスワードハイスフレーズ(ジ) 「 angry mout	
ローカルの初期フォルダQ) -	
ホストの利用フォルタ(5) 現在の214月	-
反 最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(D)	
OK 4+2/1/6 ^.1	1

ホストの設定名	何でも結構ですので、あなたが覚えやすい名前をつけてください。
ホスト名	CORESERVER からの「CORESERVER.JP NEW SIGNUP」というメール に 書かれた、「FTPサーバー」
ユーザ名	CORESERVER からの「 CORESERVER.JP NEW SIGNUP 」というメールに書 かれた、「ID(FTPユーザー名)」
パスワード	CORESERVER からの「CORESERVER.JP NEW SIGNUP」というメールに書 かれた、「パスワード」
ローカルの初期	ご自身のパソコンの、さきほど解凍してできたファイルがあるフォルダを指定し
フォルダ	ておくと便利です。よくわからない場合は空欄のままで結構です。
ホストの初期フォ ルダ	「public_html」と入力してください。

以上を設定したら、サーバに接続し、

以下の6つのフォルダ、ファイルをアップロードしてください。

♥ ▼ ● ● ● ■	19	へルプ(H)				<u>_ 8 ×</u>
名前 日付 サイズ 種類 名前 日付 サイズ 種類 原書 Ineo 2008/04/11 1 〈DIP〉 Fine 2008/04/11 1 〈DIP〉 Fine COIP〉 Fine 2008/04/11 1 〈DIP〉 Fine CoiP〉 Fine 2008/04/11 1 〈DIP〉 Fine Fine CoiP〉 Fine Fine CoiP〉 Fine Fine Fine Fine CoiP〉 Fine <	♥ ≠★ ★ ★ ★ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	. <u></u>				
名前 日付 サイズ 種類 neo 2008/04/11 1 CDIF> tmp 2008/04/11 1 CDIF> htaccess 2008/04/11 1 CDIF> htaccess 2008/04/11 1 CDIF> htaccess 2008/04/11 1 42 htaccess 2008/04/11 1 42 htaccess 2008/04/11 1 42 neo_install_syste. 2008/04/11 1 45999 photo: photo: 2008/04/11 1 45999 propint photo: 2008/04/11 1 45999 propint photo: 2008/04/11 1 45999		🔽 💽 🖉 /public_h	itml			T
neo 2008/04/11 1 ⟨DIR> meo 2008/04/11 1 ⟨DIR> tmp 2008/04/11 1 ⟨DIR> □ tmp 2008/04/11 1 ⟨DIR> htsocss 2008/04/11 1 ⟨DIR> □ tmp 2008/04/11 1 ⟨DIR> neo.html 2008/04/11 1 ⟨DIR> □ htsocss 2008/04/11 1 ⟨DIR> neo.html 2008/04/11 1 42 html □ html v=mmmmr loipopi neo.html 2008/04/11 1 43.28 html □ neo.html 2008/04/11 1 45.999 php obs.init 2008/04/11 1 45.999 php init mmmmr	名前 日付 サイズ 種類	名前	日付 サイズ	種類 属性	所有者	
	neo 2008/04/11 1 <dir> Imp 2008/04/11 1 <dir> Intaccess 2008/04/11 1 42 hta Intaccess 2008/04/11 1 42 hta Intaccess 2008/04/11 1 3.428 html neo_install_syste 2008/04/11 1 45.999 php phpini 2008/04/11 1 50 ini</dir></dir>	☐ neo ☐ tmp ☐ .htaccess ☐ neo.html ☐ neo_install_syste ☐ php.ini	2008/04/11 1 <dir> 2008/04/11 1 <dir> 2008/04/11 1 42 2008/04/11 1 3,280 2008/04/11 1 45,999 2008/04/11 1 50</dir></dir>	rwxr=xr rwxr=xr hta rw=r==r html rw=r==r php rw=r==r ini rw=r==r	lolipop.j lolipop.j lolipop.j lolipop.j lolipop.j lolipop.j	

(アップロードするフォルダ、ファイル)

•

「neo」というフォルダ ※中身はカラですが、問題ありません。

- ・ 「tmp」というフォルダ ※中身はカラですが、問題ありません。
- ・ 「.htaccess」というファイル
- ・ 「neo.html」というファイル
- ・ 「neo install system.php」というファイル

「php.ini」というファイル

2-3 「neo」フォルダのパーミッション(属性)を変更する



サーバー側の「neo」フォルダを右クリック ⇒ 属性変更 ⇒ 現在の属性を 777 にして、 「OK」ボタンをクリックしてください。

2-4 アップロードしたファイルにブラウザからアクセスする

① [自分のホームページ URL] /neo.html

に、ブラウザ(Internet Explorer 等)からアクセスしてください。

例えば、独自ドメインを利用していて、 ホームページアドレスが「http://www.△△△.com/」なら、 http://www.△△△.com/neo.html

サブドメインを利用していて、 ホームページアドレスが「http://ooo.×××.xxx.com/」なら、 http://ooo.×××.xxx.com/neo.html となります。

インストール手順

- 1. NEOで利用するためのデータベースをご用意ください。
- 2. PHPのバスをご確認ください。
- 3. 同じ階層にある「neo」フォルダのパーミッションを777にしてください。
- 4. ここをクリックしてインストールを開始してください。

その他

- インストールマニュアルはこちらをご覧ください。
- NEOを再インストールでご利用の場合の注意
 専用サーバ、VPSでご利用される場合
- インストール手順4でサーバエラーが表示される場合
- 画面「1」の作業は前項で済んでいますので、

インストール手順



「2」の「PHPのパスを ご確認ください。」とい う部分をクリックし、ご 利用のサーバーに該当す る「PHP のパスを控えて ください。

3. 同じ階層にある「neo」フォルダのパーミッションを777にしてください。

4. ここをクリックしてインストールを開始してください。

その他

- インストールマニュアルはこちらをご覧ください。
 NEOを再インストールでご利用の場合の注意

- 専用サーバ、VPSでご利用される場合
 インストール手順4でサーバエラーが表示される場合

画面「3」の作業も前項で済んでいますので、

 このような画面が表 示されます。

インストール手順

- 1. NEOで利用するためのデータベースをご用意ください。
- 2. PHPのパスをご確認ください。 3. 同じ階層にある「neo」フォルダのパーミッションを777に</mark>してください。
- 4. ここをクリックしてインストールを開始してください。

その他

- インストールマニュアルはこちらをご覧ください。
- NEOを再インストールでご利用の場合の注意
- インストール手順4でサーバエラーが表示される場合

レンタルサーバー情報

このソフトを設置するレンタルサーバー、サーバー種別を選択してください。

さくらインターネット <
共用サーバ 💌
/usr/local/bin/php

ローダー

ローダーの組み込み方を選択してください。

組み込み方:

動的に組み込む(通常はこの方式で結構です)

~

※php.inilに組み込む場合は必ずご覧ください

次へ ≫

③ サーバー情報を 入力する画面が表 示されます。

「4」の「ここをクリッ クしてインストールを 開始してください。」 という部分をクリック してください。

ここで、

・「レンタルサーバー:」

の欄には、現在、インストールを試みているサーバーの「CORESERVER」を選択してください。

- ・「サーバー種別:」
- は、ご自身のサーバーにあわせてください。
- 「PHP のパス:」
- は、先ほど、「2」で控えたパスを入力してください。
- ・「ローダー」
- については基本的にはそのままで問題ありません。

上記が完了しましたら、「次へ」をクリックしださい。

2-5 NEO 会員ページのログイン情報を入力する

http://www.	💭 - システムのインストール - Microsoft Internet Explorer	_ 🗆 🗡
ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>) 表:	〒(V) お気に入り(A) ツール(D) ヘルプ(H)	
		<u>^</u>
NEO会員ペ	ージのログイン情報	
NEC全目ペッジのけど	ジン・ノ持邦時を入げれ、アイださい。	
バスワードをお忘れの	場合は、 <u>こちらから照会できます。</u>	
メールアドレス:		
バスワード:		
次へ ≫		

このような画面がでたら、 NEO <u>会員ページ</u>のログイン情 報を入力し、「次へ」ボタン をクリックしてください。

<上記の画面が表示されない場合>

画面に、

エラー

このファイルと同じ階層にある「neo」というフォルダのパーミッションを777 に変更してください。

と表示された場合は、

「2-3 「neo」フォルダのパーミッション(属性)を変更する」 の操作が正常にできていません。 確認/修正のうえ、もう一度アクセスしてください。 画面に、

○○○、このサーバーでは利用できません。

このように表示された場合は、別途、サーバーの設定を変更する必要があります。

<u>・インストールの途中で「PHP の enable_dl オプションが on でないため、このサーバーでは利用できません。」とでた場合</u>

・インストールの途中で「extension dir="./"」とでた場合

<u>・インストールの途中で「PHPのsafe_modeオプションがoffでないため、このサーバーでは利用</u>できません。」とでた場合

サーバーの変更が出来ない場合は、残念ながらそのサーバーで NEO を動かすことはできません。

すみませんが、他のサーバーでご利用ください。

動作確認済みサーバー一覧

2-6 管理者ログインパスワード、レンタルサーバー、データベースの設定

以下のように設定してください。

■ 管理者ログインパスワード

管理者ログインパスワード

半角英数字4~12字で、ご希望のパスワードを設定してください。 ここで設定したパスワードで、以後、NEOにログインします。

■ レンタルサーバー情報

レンタルサーバー

ご利用のサーバー会社を選択してください。 選択肢にご利用のレンタルサーバーがない場合は、名称をご記入ください。 **サーバー種別**

ご利用のサーバーが、共用か、専用か、選択してください。 ※よくわからない場合は「共用サーバー」を選択してください。

■ データベース情報

①サーバーー/ホスト

「ステップ1:データベースを作成する」で作成したサーバー/ホストを入力してください。

②データベース名

「ステップ1: データベースを作成する」で作成したデータベース名を入力してください。 ③**ユーザー名**

「ステップ1: データベースを作成する」で作成したデータベースのユーザー名を入力してください。

④上記ユーザーのパスワード

上記ユーザーのパスワードを入力してください。

全て入力したら、「次へ」ボタンをクリックしてください。

「インストール完了」と表示されたら、インストールは完了です。



最後に、画面上にあるように、FTP ソフトを使い、

・neo.htmlの削除。

- ・neo_install_system.phpの削除。
- ・「neo」フォルダのパーミッション(属性)を755に戻す。

を行ってください。

※これをしないと NEO にアクセスできません。

<上記の画面が表示されない場合>

画面に、

ローダーのインストール

と表示された場合は、

画面上の指示に従って、「ダウンロード」をクリックしてください。 以上でステップ2は終了です。ステップ3に進んでください。

ステップ3:全体の設定をする

3-1 NEO にログインする

① [自分のホームページURL] /neo/ に、ブラウザ(Internet Explorer 等)からアクセスしてください。

M	_
2000	
■ ようこそ	
このページがあなたの利用するNEOになります。 ブラウザの「お気に入り」などに登録しておいて下さい。	
ブックマークに追加	
お気に入りへの追加をしたら、以下のログインペーシルこお進みください。 ・ <u>ログイン</u>	
-~'ta	
このシフトでは、ブラウザの「戻る」「進む」ボタンは利用しないでください。 ・愛つかの操作にボッブアップウィンドウを使います。ご利用のブラウザのボッブアップブロッカーはOFFIこしてください。	
< <u> く述数がエルップに指定、法分により禁止されています。</u> Copyright/2010のPR-JAPAN Inc.	

(2)「ようこそ」と書かれたページが表示されます。

「ログイン」と書かれた部分を クリックしてください。

x-nate neo
「ニュース ・ <u>ASPタイプ「www.neo-asp.com」サーバー緊急メンテナンスのお知らせ[</u> 2010-04-30 165441] ・ <u>ASPタイプ「www.neo-asp.com」サーバー緊急メンテナンスのお知らせ[</u> 2010-03-02 11:47:41] ・ バージョンアップのお知らせ(2010-02-25)[2010-02-25 15:16:12]
■ ログイン 管理者ログインパスワードを入力し、ログインしてください。
管理者ログインバスワード ●●●●●● ログイン
 ・管理者ログインパスワードを忘れないようにご注意ください。 ・「データベース」にアクセスできません。」というエラーが出た時は? ・独自ドメインを設定したらアクセスできなくなった?

3-2 全体の設定を行う



「ログイン」と書かれた
 ページが表示されます。

インストール時に設定した「管 理者ログインパスワード」を入 力し、「ログイン」ボタンを押 してください。

このようなページが表示されます。

右側のメニューにある「全体の 設定」と書かれた部分をクリッ クしてください。

	0	
	」 <u>トップページ</u> 」(<u>日グアウト</u> 」)	
「全体の設定」が行われていま アクティペーションキーが未登	:せん。はじめに「全体の設定」を行ってください。 島/開駅切れです。メール配信等、一部機能が利服されています。	
<u>トップページ</u> > 全体の設定		
全体の設定		
以下を入力,選択後、画面下部の「登録,要	「新日をクリックしてください。	
◆印の項目は入力必須です。		
エラーメールの設定		
*エラーメールを受信するメールアド レス	メニール送信のエラー増にエラーイールが思ってくたイールアドレス。 着のこを時期のメールアドしスではなく、専用のアドレスをご用意くたAL、POP受信可能なものであれば、 <u>Yakonメイル</u> 等のフリー イールで戦争に支払の、Yakonとルアドレスの優先、支告のページにある方法で、POPアクセス活可能にしておいてくたAL、	
*エラーメールを受信するPOPサー バ	×上記ノールアドレスの受信メールサーバー(POP3サーバー)。 Yahoolメールアドレスの場合は、「pop mail yahoo co jpl どな 埋す。	
*エラーメールを受信するPOPサー バアカウント	※上記サーバーのアカウント名。 Yahoolメールアドレスの場合は、メールアドレスの「@yahoo.co.jp」より時の部分。	
*エラーメールを受信するPOPサー パパスワード	×用、パスワード。 Yalkosiメールアドレスの場合は、Yalkosi JAPAN IDのパスワード。	
メールの配信スピードに関する設定		
*メールの配信 スピード	6 里 次ますほどフォルト(6)でのご使用なお勧めします。 大きい奥字に古るとEE(スピードは上かはまうがサーバーの負荷は上がはす。 負荷が高いは気をではかールの配合であるなど、フレンを体の単動が下安定になります。	

②「全体の設定」と書かれた
 ページが表示されます。

以下のように設定してください。

■エラーメールの設定

メール配信時に、エラーが返ってくるメールアドレスを指定します。

普段ご利用のメールアドレスではなく、専用のアドレスをご用意いただく必要があります。

ご利用のサーバーでメールアドレスの作成が可能な場合は、そちらをご利用いただいても構いません。

難しい場合は、以下の方法で、Yahoo!メールのメールアドレスを新規作成し、ご登録くだ さい。

※既に Yahoo!メールのメールアドレスを持っている場合も、エラー処理専用のメールアド レスが必要ですので、新たに作成を行ってください。

<Yahoo!メールのメールアドレスを使う方法>

(1)

Yahoo!メールのページにある「Yahoo! JAPAN ID を取得」より登録を行ってください。

2

登録が終了し、メールアドレスが作成されたら、<u>こちらのページの手順に従い、</u>POP アク セスを可能にしておいてください。

※同ページの手順に従って設定を行って下さい。ページ中ほどにある「(2)メールソフトの設定」以降の作業は行う必要がありません。

以上を行ったら、NEOにて、以下のように設定してください。

エラーメールを受信するメールアドレス

作成した Yahoo!メールのメールアドレスを入力してください。

エラーメールを受信する POP サーバ

「pop.mail.yahoo.co.jp」と入力してください。

エラーメールを受信する POP サーバアカウント

作成した Yahoo!メールアドレスの「@yahoo.co.jp」より前の部を入力してください。

エラーメールを受信する POP サーバパスワード

作成した Yahoo!メールアドレスのパスワードを入力してください。

■ メールの配信スピードに関する設定

メールの配信スピード

デフォルト表示(6)のままにしておいてください。

専用サーバー等、サーバースペックに余裕がある場合は、大きい数字にすると、配信ス ピードが上がります。

■ システム全体の設定

ご利用のレンタルサーバー

サーバー種別

インストール時に選択した内容が表示されていますので、このままで結構です。 もしもインストール時に誤って選択していた場合等は、ここで修正してください。

php のパス

配信スクリプト

登録スクリプト

全て、デフォルト表示のままで結構です。 ※「配信スクリプト」「登録スクリプト」の入力欄は表示されていない場合もあります。

必要項目を全て入力したら、「登録/更新」ボタンをクリックしてください。

3-3 全体の設定完了

「登録/更新しました。」と表示されたら、全体の設定は完了です。

お疲れ様でした。

以上で、NEOのインストール~基本的な設定は完了です。

さっそく、

「新規メルマガの作成」から、メルマガを作成してください。

その後、メールを配信するには、アクティベーションキーを登録する必要があります。

「アクティベーションキー購入/登録」から進み、まずは「無料トライアル(※)」のキーを 使って、いろいろと試していただくのがよいでしょう。

※無料トライアルは、5日間、メール配信50通まで無料でご利用いただけます。

引き続きご利用いただく場合は、通常のアクティベーションキーをご購入/登録してくだ さい。

配信通数の制限が解除され、NEOの全ての機能をご利用いただけるようになります。

ご不明な点がありましたら、

問い合わせフォーム: <u>http://www.mail-neo.com/inquiries/</u>よりお問い合わせください。 ※お問い合わせの内容により、有料となりますので、ご了承をお願い致します。